## CONFIGURACIÓN DE SUBCUENTA EN APP GMAIL

Para comenzar con la Configuración de su cuenta de correo electrónico abra la app Gmail de su dispositivo móvil.



1.- En la esquina superior derecha pulse en el icono de cuenta / foto de perfil:



2.- En la siguiente ventana seleccionar "Añadir otra cuenta":



3.- En la ventana "Configura tu/Configurar el correo" seleccionar "**Otro servicio**" (terminales Android) / "**Otro (IMAP)**"(en terminales iOs):



Android - iOs

4.-Introducir la dirección de correo electrónico completa asignada por la UCO (incluido "@uco.es"):



Android – iOs

5.- En terminales Android en el apartado ¿Qué tipo de cuenta es? Seleccionar "**Personal** (IMAP)":



6.- Escribir la contraseña de acceso a la cuenta de la UCO:

M		
q42r	@uco.es	
Contraseña -		୭

7.- Cambiar los ajustes del servidor de entrada (el nombre de usuario debe figurar <u>sin</u> <u>"@uco.es</u>" aunque la aplicación por defecto copia la dirección de correo electrónico y contraseña de las pantallas anteriores, en el campo Servidor indicar "<u>leercorreo.uco.es</u>", en terminales iOs además seleccionar el número de puerto "993" y tipo de seguridad "SSL/TLS":

M	Añadir una cuenta Siguiente
Ajustes del servidor de entrada	Ajustes del servidor entrante
Nombre de usuario	Nombre de usuario d32
	Contraseña
Servidor leercorreo.uco.es	Servidor IMAP leercorreo.uco.es
	Puerto 993
SIGUIENTE	Tipo de seguridad SSL/TLS -

Android – iOs

8.- Tras validación, se solicitan los ajustes del servidor de salida (de nuevo <u>sin "@uco.es"</u>, en el campo Servidor indicar "<u>mandarcorreo.uco.es</u>", en terminales iOs indicar el número de puerto 587 y tipo de seguridad STARTTL:

Ajustes del servidor de	Añadir una cuenta Siguiente
salida	
Exigir inicio de sesión	Ajustes del servidor de salida
/ Nombre de usuario	Nombre de usuario
q42r	d32.
	Contraseña
/ Contraseña	
( ● ) ×	Servidor SMTP
	mandarcorreo.uco.es
Servidor SMTP	Puerto
mandarcorreo.uco.es	587
CICILIENTE	
SIGUIENTE	STARTILS -

Android – iOs

9.- En terminales Android en caso de recibir el mensaje "No se garantiza la seguridad del correo electrónico..." seleccionar "EDITAR AJUSTES" y validar los datos de configuración de los servidores entrante y/o saliente (nombre de los servidores, tipo de seguridad y puertos):

- Servidor Entrante: leercorreo.uco.es Seguridad SSL o SSL/TLS Puerto 993  Servidor Saliente o SMTP: mandarcorreo.uco.es
 Seguridad STARTTLS sino TLS
 Puerto SSL 587

10.- Tras la validación seleccionar a voluntad las "Opciones de la cuenta":



11.- La configuración de la cuenta habrá finalizado, personalizar a voluntad:



En la pantalla principal de la app de GMAIL en la esquina superior derecha el desplegable da acceso a todas las cuentas configuradas en la aplicación:

8:42 🕩		ار 🕄 🕲 🕲 🕲
≡ Busca	ar en el correo	J
Promociones		
	Adlesse Chenning	0.11
≡ B	uscar en el correo	
×	Google	
P	JUAN JOSE	4
	Almacenamiento usado: 88 %	de 🕛
	15 GB	
	Juanjo ro ⊉gmail.com	6
	q42r @uco.es	)
<u>ද</u>	Añadir otra cuenta	
20	Gestionar las cuentas de dispositivo	este
	Política de Privacidad	
	Terminos del Servicio	

Al redactar un correo nuevo en el campo "De" se puede seleccionar la cuenta desde la cual se realiza el envío de un correo nuevo:

